

Schulungshandbuch

Anlagebuchhaltung



Version: GemoWin NG Release 5.43

2025 © by Dialog Verwaltungs-Data AG

Dialog Verwaltungs-Data AG

Seebadstrasse 32, 6283 Baldegg | 041 289 22 22 | info@dialog.ch | www.dialog.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
1.1	Anwendung des Handbuchs.....	4
2	Grundlage	5
2.1	Bildschirmaufbau	5
2.2	Die Menüleiste.....	5
3	Grundeinstellungen.....	6
4	Verwalten	9
4.1	Anlagentypen.....	9
4.2	Abschreibungen	10
4.3	Zinsen	11
5	Gliedern und Erfassen von Anlagen	12
5.1	Gliedern der Anlagen.....	12
5.2	Anlagen erfassen	13
5.3	Anlagen kopieren	15
5.4	Register Übersicht.....	17
5.5	Register Bewegung	18
5.6	Register Abschreibungsregeln.....	18
	Zusätzliche Abschreibungen	20
5.7	Register Zinsen (nur mit KORE → LU-Gemeinden).....	22
5.9	Register IR Kontos	23
5.10	Register Inventar	24
6	Berechnung Anlagen (Abschreibungen).....	26
6.1	Voraussetzungen zur Berechnung	26
6.2	Kriterien zur Berechnung	26
6.3	Durchführung Berechnung	27
7	Übertrag Abschreibungen in FIBU	29
7.1	Bezugsmodell	29
7.2	Abschreibungsbeträge / Zinsen exportieren.....	31
7.3	Musterbeispiele	33
8	FIBU-Buchungen in Anlagebuchhaltung aufnehmen.....	35
8.1	Fibu-Import	35
8.2	Einstellungen für Fibu-Import.....	35
8.3	Umbuchungen innerhalb der Investitionsrechnung	36
8.4	Buchungen den Anlagen einzeln zuweisen.....	36
8.5	Mehrere Buchungen einer Anlage zuweisen	36
8.6	Einzelne Buchung mehreren Anlagen zuweisen	36
	Ausgabe in Investitionsrechnung auf mehrere Anlagen zuweisen	36
	Überschuss Anschlussgebühren auf eine Anlage zuweisen - Handhabung restliche Anschlussgebühren	38
8.7	Automatische Zuweisung	39
8.8	Falsche Anlage zugewiesen	40
8.9	Buchung nicht zuweisen	40

9	Spezialfälle	41
9.1	Umbuchung von Anlagen	41
10	Auswertungen.....	46
10.1	Bericht «Anlagespiegel detailliert 3»	47
10.2	Bericht «Anlagespiegel detailliert 3 AG»	48
10.3	Bericht «Anlagespiegel detailliert nach Funktion»	48
10.4	Bericht «Export Finanzplan Plektra»	49
11	Pivot-Auswertung	51
12	Diagramme	53
12.1	Balkendiagramm.....	53
12.2	Säulendiagramm	53
12.3	Kuchendiagramm.....	53
13	Weitere Punkte	55

1 Einführung

Dieses Schulungsdokument ist für Anwenderinnen und Anwender der Anlagebuchhaltung Gemo-Win NG ausgelegt.

1.1 Anwendung des Handbuchs

Dieses Handbuch ist in Kapitel und Unterkapitel gegliedert. Es kann Ihnen daher auf zwei verschiedene Arten dienen:

- Als Schulungsunterlage
- Als Nachschlagewerk

Das Handbuch als Schulungsunterlage

Dieses Schulungshandbuch bietet eine Einführung in die häufig gebrauchten Anwendungen der Anlagebuchhaltung. In den folgenden Kapiteln werden Anwendungen behandelt, die von den BenutzerInnen regelmässig benötigt werden.


Benutzerinnen und Benutzer die erst seit kurzer Zeit mit der Anlagebuchhaltung arbeiten, bietet dieses Handbuch die Möglichkeit, die Anwendungen genauer kennenzulernen und einzuüben. Empfohlen wird in diesem Fall das Handbuch von vorne nach hinten durchzuarbeiten. Themen, die in der Anlagebuchhaltung nicht verarbeitet werden, oder die ein User nicht bearbeiten muss, können grosszügig übersprungen werden.

Das Handbuch als Nachschlagewerk

Wenn Arbeiten nicht häufig ausgeführt werden oder wenn besondere Vorkommnisse die üblichen Arbeitsschritte verändern, ist das Know-how dazu nicht immer präsent. In diesem Fall kann dieses Handbuch als Nachschlagewerk dienen. Dank des Inhaltsverzeichnisses ist es möglich, gezielt etwas über eine spezifische Anwendung nachzulesen.

2 Grundlage

2.1 Bildschirmaufbau



1. **Menüleiste:** Siehe 2.2
2. **Grundselektion:** Welche Buchhaltung und welche Zeitachse möchte ich sehen/bearbeiten
3. **Icons:** Hier können Listen gedruckt oder alle Anlagen neu berechnet werden
4. **Anlagenverzeichnis:** Verzeichnis mit Ordern, Unterordnern und Anlagen
 - Im unteren Bereich können Details wie Bezeichnung oder Nummer geändert werden
 - Im Bereich «Dokumente» können Files hinterlegt werden (PDF, DOC, XLS). Achtung: es wird jeweils eine Kopie des Dokumentes abgelegt und nicht eine Verknüpfung!

2.2 Die Menüleiste

In der Menüleiste befinden sich folgende Funktionen:



- Home:** Standardsicht: Hier kann die Buchhaltung oder das Jahr gewechselt, eine neue Anlage erstellt oder kopiert sowie eine bestehende Anlage gelöscht werden. Für die angewählten Anlagen können Listen gedruckt werden. Mit «Neu berechnen» können die Anlagen mit einem Klick neu berechnet werden.
- Verarbeitung:** Hier befindet sich das Bezugsmodell und der FIBU-Import. Dieser Menüpunkt beinhaltet die Schnittstellen zwischen Anlagebuchhaltung und Finanzbuchhaltung.
- Verwalten:** Hier befinden sich die Anlagentypen und die Verbuchungsprofile (für Abschreibungen und Zinsen). Weiter können Auswertungen ein- und ausgeblendet werden.
- Hilfe:** Direkter Link zum Dialog Extranet.


3 Grundeinstellungen

Über das Icon links von «Home» finden Sie die Optionen (=Grundeinstellungen):

Klick 1:




Klick 2: «Einstellungen»



In den Grundeinstellungen sind insbesondere folgende Parameter relevant:

Register «Allgemein»

- **Definitiv verbuchte Werte änderbar:** Selbst nach der Verbuchung in die Fibu können Werte in der Abu noch angepasst werden → wird nicht empfohlen.
- **Standard-Sicht / Standard-Mandant:** Damit beim Start der ABU die gewünschten Einstellungen vorhanden sind.



Register «Fibu Import»

- **Import ab Fibu-Status:** Ab diesem Status werden die IR-Buchungen von der Fibu in die Anlagebuchhaltung übertragen.

Status 30 → abgeschlossen
Status 50 → verbucht (Empfehlung)

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'Fibu Import' tab selected. The window title is 'Einstellungen'. The tabs are 'Allgemein', 'Buchungslogik', 'Fibu Import', 'Abschreibungsrechnung', 'Standardwerte Regeln', and 'System'. The main area contains the text 'Änderungen sind erst nach Neustart wirksam'. Below this, there is a label 'Import ab Fibu-Status' followed by a dropdown menu showing '50 - Verbucht'. Below the dropdown is a checkbox labeled 'Haben Buchungen bei Zugang negieren' which is currently unchecked. At the bottom of the window are four buttons: 'Ändern', 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Schliessen'.


Register «Abschreibungsrechnung»

- **Abschreiben bis Betrag:** Möchten Sie auf 0.00 oder auf 1.00 abschreiben?
- **Rundungen:** Sollen die errechneten Abschreibungen gerundet werden oder nicht?
- **Prüfe doppelte Profile:** Eine Meldung erscheint, wenn auf derselben Anlage zwei aktive Verbuchungsprofile hinterlegt werden (Gefahr von doppelten Abschreibungen besteht).

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'Abschreibungsrechnung' tab selected. The window title is 'Einstellungen'. The tabs are 'Allgemein', 'Buchungslogik', 'Fibu Import', 'Abschreibungsrechnung', 'Standardwerte Regeln', and 'System'. The main area contains the text 'Änderungen sind erst nach Neustart wirksam'. Below this, there are several settings: 'Abschreiben bis Betrag' with a text input field containing '0.000000'; 'IST Runden auf' with a dropdown menu showing 'ganze Franken'; 'Budget/Planung Runden auf' with a dropdown menu showing '100 Franken' and a checkbox 'Hochrunden' which is unchecked; 'Europäische Zinsberechnungsmethode' with an unchecked checkbox; 'Zusätzliche Abschreibungen vor ordentlichen Abschreibungen' with an unchecked checkbox; 'Prüfe doppelte Profile' with a checked checkbox; and 'Prüfe Fibu und Kore-Profile' with an unchecked checkbox. At the bottom of the window are four buttons: 'Ändern', 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Schliessen'.

Register «Standardwerte Regeln»

- Die hier hinterlegten Parameter werden bei der Neueröffnung einer Anlage automatisch abgefüllt und müssen somit nicht jedes Mal hinterlegt werden.



Einstellungen

Allgemein | Buchungslogik | Fibu Import | Abschreibungsrechnung | **Standardwerte Regeln** | System

Abschreibungsregeln

Berechnungszeitpunkt: Bestand Anfang Jahr


Berechnungstyp: Linear

Bewegungstyp: ordentl./hamonisiert

Verbuchen auf: auf Bestandeskonto verbuchen

Ändern | Speichern | Abbrechen | Schliessen

4 Verwalten




In der Menüleiste «Verwalten» müssen zwingend die Anlagentypen und Verbuchungsprofile hinterlegt werden, damit anschliessend Anlagen erfasst werden können.

4.1 Anlagentypen

Erfassung von Anlagentypen

Hier können die verschiedenen Anlagentypen (Hochbauten, Tiefbauten, Mobilien und Fahrzeuge, etc.) erfasst werden:




1. Die bereits erfassten Typen werden in der Übersicht angezeigt.
2. Die «Details» zum ausgewählten Anlagentyp.
3. Mit den entsprechenden Buttons können neue Typen erstellt, bestehende geändert oder gelöscht werden.

Verwendung von Anlagentypen

Die erfassten Anlagentypen – resp. die darin erfassten Daten haben folgende Anwendungen innerhalb der Anlagebuchhaltung:

4.2 Abschreibungen



Pro verwendetes Abschreibungskonto (Hochbauten Verwaltung/Schule..., Tiefbauten, Mobilien und Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, EDV-Anlagen, etc.) muss ein Abschreibungsprofil hinterlegt werden. Im Abschreibungsprofil wird unter anderem die Nutzungsdauer einer neuen Anlage des jeweiligen Anlagentyps angegeben, sowie auch das Abschreibungskonto aus dem FIBU-Kontoplan hinterlegt. Die Nutzungsdauer für bestehende Anlagen kann individuell auf den jeweiligen Anlagen angepasst werden.

Abschreibungen	Weitere Optionen
Profilcode	10
Bezeichnung	6150.3300.10 Strassen SG 1401
Anlagentyp	Tiefbauten, Strassen, Plätze
Nutzungsdauer	40
KST/KTR	
Fib Kontrollkonto	
Abschreibungskonto Soll	6150.3300.10-planmässige Abschreibungen Strassen SG 1401
Abschreibungskonto Haben	
Buchungstext Abschreibung	Planmässige Abschreibungen
Korre Buchungslgk übersteuern	☐
ID	154

Pflichtfelder:

- **Profilcode:** Jedes Abschreibungsprofil braucht eine Nummer (Code).
- **Bezeichnung:** Wir empfehlen, die Profilbezeichnung mit der Kontonummer am Anfang zu definieren. So sehen Sie auf den Anlagen dann jeweils sofort, auf welches Abschreibungskonto die entsprechenden Abschreibungen gebucht werden.
- **Anlagentyp:** Kann aus der Liste selektiert werden, sofern erfasst.
- **Nutzungsdauer:** Die Standardnutzungsdauer (kantonal verschiedene Vorgaben) für eine neue Anlage des jeweiligen Anlagentypen
- **Abschreibungskonto Soll:** Das Abschreibungskonto aus der FIBU
- **Buchungstext Abschreibung:** (Abschreibungsbuchung, Soll- bzw. Habenbuchung → Achtung, Letztere sind ganz zu unterst!)

4.3 Zinsen

→ Nur wenn mit HRM2 eine Kostenrechnung geführt werden muss (Kanton Luzern)!

Pro Anlagentyp (Hochbauten, Tiefbauten, Mobilien und Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, EDV-Anlagen, etc.) muss ein Zinsprofil hinterlegt werden, welches den jeweiligen Anlagen zur Berechnung der Zinsen später zugewiesen wird.

Code	Bezeichnung	Nutzungsd...	Zinskonto Soll	Zinskonto ...	zu:
100	Zinsen	99	3940.01	4940.01	

Profilcode	Bezeichnung	Anlagentyp	Nutzdauer	KST/KTR	Fib Kontrollkonto	Zinskonto Soll	Zinskonto Haben	Buchungstext Zinsbuchung	Kore Buchungslogik übersteuern	ID
100	Zinsen	Übrige Hochbauten	99	961000-Zinsen		3940.01-IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4940.01-IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	Zinsen	☐	187

Pflichtfelder:

- **Profilcode:** Jedes Zinsprofil braucht eine Nummer (Code).
- **Bezeichnung**
- **Anlagentyp:** Kann aus der Liste selektiert werden, sofern erfasst.
- **Nutzungsdauer:** Die Standardnutzungsdauer (kantonal verschiedene Vorgaben) für eine neue Anlage des jeweiligen Anlagentypen
- **KST/KTR:** Kostenstelle / Kostenträger
- **Zinskonto Soll**
- **Zinskonto Haben**
- **Buchungstext Zinsbuchung**


5 Gliedern und Erfassen von Anlagen

5.1 Gliedern der Anlagen


Das Herzstück der Anlagebuchhaltung ist die Baumstruktur auf der rechten Seite. Hier drin werden sämtliche erfasste Anlagen angezeigt. Damit man bei vielen Anlagen nicht den Überblick verliert, empfiehlt es sich, hier die Anlagen zu gliedern.

Eine bewährte Methode zur Gliederung ist das Unterteilen der Anlagen in ihre Typen bzw. Kategorien, also Hochbauten, Tiefbauten und so weiter.

Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Position im Anlagebaum, wählt «Neue Kategorie»:




Danach die gewünschte Bezeichnung einfügen und mit OK bestätigen.



5.2 Anlagen erfassen

Per Klick mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kategorie (Ordner), kann darin eine neue Anlage erfasst werden:



Die vier Typen «Anlage», «Parzelle», «Immobilie» und «Fahrzeug» unterscheiden sich einzig in den Eigenschaftsfeldern.

Diese Angaben dienen der Weiterführung bisher gesammelter Daten und sind rein informativ.

Sobald Sie einen der vier Typen auswählen, erscheint folgender Erfassungsassistent:

Erfassungsassistent neue Anlage

1. Anlagentyp: Tiefbauten, Strassen, Plaetze

2. Periode: Jahr 2020

3. Bestände Anfang Jahr erfassen

System	Bestand Anfang Jahr	Investitionen bis Anfang Jahr	Kum. Abschreibungen bis Anfang Jahr
FiBu	120000	150000	30000

Abbrechen Fertig stellen

Anlagentyp: Den gewünschten Typ auswählen

Periode: Ab welchem Jahr möchte ich die Anlage in der ABU führen (in unserem Beispiel 2020)

Bestände Anfang Jahr erfassen:

- **Bestand Anfang Jahr:** Bestand am 01.01. (vom oben gewählten Jahr)
- **Investitionen bis Anfang Jahr:** Was wurde bis 01.01. investiert? (i.d.R. Neuwert)
- **Kum. Abschreibungen bis Anfang Jahr:** Wird automatisch errechnet

Beachte: Das Jahr 2020 ist lediglich ein Beispiel und kann natürlich variieren.
Mit «Fertig stellen» werden die Angaben bestätigt und die Anlage eröffnet.

Im Anlagenverzeichnis wurde jetzt eine «Anlage (neu)» erstellt. Die Bezeichnung hängt vom bei der Eröffnung angewählten Typ ab. Im unteren Bereich «Eigenschaften» kann die Bezeichnung angepasst werden. Weiter können dort je nach Anlagentyp unterschiedliche, rein informative Felder abgefüllt werden:

Anlagenverzeichnis

Suchtext...

Anzahl Anlagen: 52

Bezeichnung

- Typ
 - Finanzvermögen Sachanlagen
 - Tiefbauten
 - Anlage (neu)**
 - Verwaltungsvermögen Sachanlagen
 - Verwaltungsvermögen übriges
 - 14010.01 Brunnmattweg
 - 14010.01 Bushaltestelle/Gemeindeplatz
 - 14010.01 Stöckstrasse 2018
 - 14031.01 Brunnmattweg 2018
 - 14031.01 Chilhacher 2018
 - 14031.01 Kornhausweg
 - 14031.01 Schibler 2018
 - 14032.01 Birkenweg 2018
 - 14032.01 Brunnmattweg 2018
 - 14032.01 Kornhausweg 2018
 - 14040.02 Schwimmbad Küche/Kiosk
 - 14040.06 Rote Sportplätze
 - 14040.06 Turnhalle 2018
 - 14060.01 IVECO

Eigenschaften

Identifikation


Bezeichnung	Anlage (neu)
Nummer	
Anlagentyp	Tiefbauten, Strassen, Plaetze
aktiv von	
aktiv bis	

Anlage

Bemerkungen	
Adresse	
Baujahr	
Anschaffungsdatum	
Wartungsintervalle	
Postleitzahl	
Ort	
Parzellen-Nr.	

5.3 Anlagen kopieren


Per Klick mit der rechten Maustaste auf die zu kopierende Anlage kann eine Anlage kopiert werden:



Kopieren: Die ausgewählte Anlage wird zwischengespeichert und zum Kopieren markiert

Einfügen: Mittels Cursor kann nun innerhalb des Anlagebaums eine Anlage oder ein Ordner markiert werden und über erneut die rechte Maustaste / Einfügen die Kopie eingefügt werden.

Wird eine Anlage kopiert, so kann dies entweder mit sämtlichen bestehenden Bewegungen oder ohne Bewegungen erfolgen.



Ohne Bewegungen

Wird die Anlage ohne Bewegungen kopiert, so wird die erwähnte Rückfrage mit «Ja» bestätigt. In diesem Fall öffnet sich zusätzlich der Assistent zur Erfassung einer Anlage gemäss Punkt 5.2.

Über diese Maske kann entschieden werden, mit welchem Anlagetyp, welchen Anfangsbeständen und insbesondere in welcher Periode die Anlage kopiert werden soll.

Mit Bewegungen

Wird die Anlage mit Bewegungen kopiert, so wird die erwähnte Rückfrage mit «Nein» bestätigt.

In diesem Fall wird 1:1 eine Kopie der bestehenden Anlage erstellt inkl. sämtlicher vorhandener Bewegungen.

Wichtige Hinweise:

Beim Kopieren einer Anlage (egal ob mit oder ohne Bewegungen) werden die beiden Register «IR Kontos» und «Inventar» nicht mitkopiert.

5.4 Register Übersicht

Wir haben nun alle Details der soeben eröffneten Anlage in mehrere Register unterteilt. Dabei sind die Infos immer auf die oben in der Hauptleiste angewählten Jahre eingeschränkt.

Das Register «Übersicht» bietet lediglich einen Überblick, ohne dass Werte verändert oder erfasst werden können.

The screenshot displays the 'Anlagen - Anlagenbuchhaltung' software interface. The 'Übersicht' (Overview) register is active, showing a table of assets. The table has columns for 'Periode', 'Wert', 'Betrag', 'Bemerkung', 'Valuta am', and 'FIB-Status'. The 'Wert' column shows a value of 120'000.00. The 'Bemerkung' column contains the text 'Aufnahme in Anlagebuchhaltung'. The 'Valuta am' column shows the date '01.01.2020'. The 'FIB-Status' column shows '50'. The right sidebar shows a list of assets with a search bar and a 'Wert' button.

Periode	Wert	Betrag	Bemerkung	Valuta am	FIB-Status
Jahr 2020	Bestand Anfang Jahr	120'000.00	Aufnahme in Anlagebuchhaltung	01.01.2020	50
Jahr 2020	Buchwert Anfang Periode	120'000.00	Aufnahme in Anlagebuchhaltung	01.01.2020	50

5.5 Register Bewegung

Im Register «Bewegung» ist eine tabellarische Darstellung vorhanden, welche die detaillierten Bewegungen pro Jahr darstellt. Hier können auch sehr übersichtlich die errechneten ordentlichen und allenfalls zusätzlichen Abschreibungen eingesehen und geprüft werden.

Bezeichnung	Bewegung	Betrag	Periode	Belegnr.	Bewegungsdatum	Empfangsdatum	Valutadatum	Fb Status	Manuelle Eingabe	Pos.-Typ	Geändert von	Geändert am
	Bestand Anfang Jahr	158'444.00	Jahr 2023		01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	50	☐	0		27.02.2023
	Buchwert Anfang Periode	158'444.00	Jahr 2023		01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	50	☐	0		27.02.2023
Neubewertung 2023	Abgang bereinigt	12'930.00	Jahr 2023		02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	50	☒	0		20.02.2024
	Bestand Ende Periode	145'514.00	Jahr 2023		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	50	☐	0		18.07.2025
	Bestand Ende Jahr	145'514.00	Jahr 2023		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	50	☐	0		18.07.2025

Wichtige Hinweise:

- Welchen Zeitraum angezeigt werden sollen, wird über den Datumsfilter «von» und «bis» gesteuert

- Das Register «Bewegung» stellt alle Typen (IST; Budget; Planung) dar. Daher ist bei der Betrachtung der Einträge jeweils auf den Typ zu achten
- Mittels «Neu» können neue Bewegungen manuell erfasst werden. In welchen Fällen dies notwendig ist, wird nachstehend im Handbuch aufgezeigt.

5.6 Register Abschreibungsregeln

Im Register «Abschreibungsregeln» werden den Anlagen die jeweiligen Abschreibungsprofile hinterlegt. Mit «Neu» kann eine Bezeichnung, z.B. «Ordentliche Abschreibungen» eingetragen werden. Danach wird das Verbuchungsprofil ausgewählt.

Anhand vom gewählten Verbuchungsprofil wird einem die Standardnutzungsdauer des Anlagentyps vorgeschlagen. Handelt es sich bei der Anlage nicht um eine neue, sondern eine bestehende Anlage, die aber noch nicht in der ABU erfasst wurde, wird hier die Restnutzungsdauer eingegeben.

Im Feld «Gültig von» kommt das Anfangsdatum des Jahres, in dem die (Rest-)Abschreibungen beginnen, hinein. Der Berechnungszeitpunkt, Berechnungstyp und Bewegungstyp sind von den Einstellungen übernommen bzw. vom HRM2 vorgegeben.

Schliesslich wird noch das Bestandeskonto (oder das Wertberichtigungskonto) sowie gegebenenfalls die KST/KTR-Nummer und das IR-Konto eingegeben.

Anlagen ✕

Übersicht **Abschreibungsregeln** IR Kontos Inventar

Bezeichnung	Verbuchungsprofil	Nutzungsdauer	Betrag	Prozentsatz	Aufsplittung	G
ordentl. Abschreibungen	6150.3300.10 Strassen SG 1401	40	0.00	0	0	0

^

Bezeichnung: ordentl. Abschreibungen

Verbuchungsprofil: 6150.3300.10 Strassen SG 1401

Nutzungsdauer: 40

Betrag: 0

Abschreiben bis Betrag:

Prozentsatz: 0

Aufsplittung: 0

Gültig von: 01.01.2020

Gültig bis:

Berechnungszeitpunkt: Bestand Ende Jahr

Berechnungstyp: Linear

Bewegungstyp: ordentl./harmonisiert

Abschreibungen verbuchen auf: auf Wertberichtigungskonto verbuchen

Wertberichtigungskonto: 14010.99-WB Strassen

Auflösung Wertberichtigung: keine Umbuchung

Bestandeskonto Verwaltungsvermögen: 14010.01-Strassen

KST/KTR:

IR Konto Ausgaben:

IR Konto Einnahmen:

Beispiel Abschreibungsregel mit KORE (Kanton Luzern):

Anlagen ✕

Übersicht **Abschreibungsregeln** Zinsregeln IR Kontos Inventar

Bezeichnung	Verbuchungsprofil	Nutzungsdauer	Betrag	Prozentsatz	Aufsplittung	Gültig von	Gültig bis
ordentl. Abschreibungen	Tiefbauten	20	0.00	0	0	01.01.2019	

^

Bezeichnung: ordentl. Abschreibungen

Verbuchungsprofil: Tiefbauten

Nutzungsdauer: 20

Betrag: 0

Abschreiben bis Betrag:

Prozentsatz: 0

Aufsplittung: 0

Gültig von: 01.01.2019

Gültig bis:

Berechnungszeitpunkt: Bestand Anfang Jahr

Berechnungstyp: Linear

Bewegungstyp: ordentl./harmonisiert

Abschreibungen verbuchen auf: auf Bestandeskonto verbuchen

Wertberichtigungskonto:

Auflösung Wertberichtigung: keine Umbuchung

Bestandeskonto Verwaltungsvermögen: 1401.01-Strassen / Verkehrswege

KST/KTR: 990000-Abschreibungen

IR Konto Ausgaben:

IR Konto Einnahmen:

Kanton Luzern:

Damit man für FIBU und KORE nicht zwei Mal das gleiche oder sehr ähnliche Profil erfassen muss, kann man es im einen System erfassen und speichern. Danach kann man es mit dem Button «Kopieren» kopieren, oben das System wechseln und mittels «Einfügen» im anderen System bei der Anlage im Register «Abschreibungsregeln» einfügen. Allfällige Anpassungen können dann über «Ändern» vorgenommen werden.

Achtung: Sobald die Abschreibungen definitiv verbucht wurden, darf ausser dem Feld «Datum bis» nichts mehr geändert werden.

Bezeichnung	Verbuchungsprofil	Nutzungsdauer	Betrag	Prozentsatz	Aufspaltung	Gültig von	Gültig bis	Berechnungszeitpunkt	Berechnungstyp	Ordentliche Bewegung	Abschreibungen verbuchen auf	Auflösung Wertberechtigung
Planmässige Abschreibung	6150.3300.10 Strassen SG 1401	40	0.00	0	0	01.01.2018		Bestand Ende Jahr	Linear		1 auf Wertberichtigungskonto verbuchen	keine Umbuchung

Zusätzliche Abschreibungen

Bei zusätzlichen Abschreibungen wird im gewünschten Jahr gemäss folgendem Beispiel eine weitere Abschreibungsregel mit den entsprechenden Angaben hinterlegt:

Bezeichnung	Verbuchungsprofil	Nutzungsdauer	Betrag	Prozentsatz	Aufspaltung	Gültig von	Gültig bis	Berechnungszeitpunkt	Berechnungstyp	Ordentliche Bewegung	Abschreibungen verbuchen auf
ordentl. Abschreibungen	6150.3300.10 Strassen SG 1401	40	0.00	0	0	01.01.2020		Bestand Ende Jahr	Linear		1 auf Wertberichtigung
zusätzl. Abschreibungen	6150.3300.10 Strassen SG 1401	0	1000.00	0	0	01.01.2020	31.12.2020	Bestand Ende Jahr	Linear		2 auf Wertberichtigung

Beachte:

- Für zusätzliche Abschreibungen muss allenfalls ein neues Verbuchungsprofil eröffnet werden, da die Kontierung gegenüber einer ordentlichen Abschreibung variieren kann.

- Statt eine Nutzungsdauer wird ein Betrag eingegeben.
Mittels Vorzeichen «-» kann zudem gesteuert werden, ob der Betrag addiert oder subtrahiert wird.
- Gültig von/bis ausfüllen: ansonsten würden die zusätzlichen Abschreibungen auch in den Folgejahren berechnet.
- Bewegungstyp: zusätzlich

Beachten Sie zudem, dass die Bewegungen auf der Anlage mittels neu Berechnen auf den neusten Berechnungsstand gebracht werden muss.

Sobald alle Bewegungen korrekt sind, kann mit Punkt 7.1 fortgefahren werden.

5.7 Register Zinsen (nur mit KORE → LU-Gemeinden)

Unter «Zinsen» werden die Zinsberechnungen festgelegt. Auch hier muss das Zinsprofil bereits erfasst sein («Verwalten/Zinsen»), damit es hinterlegt werden kann. Nebst Bezeichnung und Verbuchungsprofil wird der Prozentsatz benötigt. Der Berechnungstyp ist in der Regel linear.

Auch hier können Sie wieder wählen, ob es sich um ordentliche oder zusätzliche Zinsen handelt.

Wichtig: Wenn Sie bei den Zinsprofilen für einen Zins eine Nutzungsdauer angeben, muss diese gleich lang sein wie für die dazugehörige Anlage!

Anlagen ✕

Übersicht Bewegung Abschreibungsregeln **Zinsregeln** IR Kontos Inventar

Bezeichnung	Verbuchungsprofil	Nutzungsdauer	Betrag	Prozentsatz	Aufspaltung	Gültig von	Gültig bis	Berechnungszeitpunkt	Berechnungstyp	Ordentliche Bewegung	Abschreibungen verbuchen auf	Auflösung
► Zins	Zinsen	20	0.00	2	0	01.01.2019	31.12.2022	Restbuchwert Anfang Jahr	Linear		1 auf Bestandeskonto verbuchen	keine U

Bezeichnung: Zins

Verbuchungsprofil: Zinsen

Nutzungsdauer: 20

Betrag: 0

Abschreiben bis Betrag:

Prozentsatz: 2

Aufspaltung: 0

Gültig von: 01.01.2019

Gültig bis: 31.12.2022

Berechnungszeitpunkt: Restbuchwert Anfang Jahr

Berechnungstyp: Linear

Bewegungstyp: ordentl./harmonisiert

Zinsen verbuchen auf: auf Bestandeskonto verbuchen

Wertberichtigungskonto:

Auflösung Wertberichtigung: keine Umbuchung

Bestandeskonto Verwaltungsvermögen:

KST/KTR: 161000-Schliesswesen

IR Konto Ausgaben:

IR Konto Einnahmen:

Neu

Ändern

Speichern

Löschen


Abbrechen

Kopieren

Einfügen

5.9 Register IR Kontos

Im Register «IR Kontos» wird das Investitionskonto der Anlage angehängt. Dies wird für die automatische Zuweisung der FIBU-Import-Buchungen benötigt.
Es können auch mehrere Aufwand- und Ertragskonti hinterlegt werden.



Konto-Nr	Bezeichnung	Aktiv-Von	Aktiv-Bis	Soll	Konto-Typ	Konto-Art	Bebuchbar	Geändert von	Geändert am	auch Zugeordnet zu
6150.5010.06	Investitionskonto			☒	I	1	☒	anm	30.07.2020	

IR-Konto 6150.5010.06

Neu
Ändern
Speichern
Löschen
Abbrechen

5.10 Register Inventar

Hier kann auf Wunsch das Inventar erfasst werden, welches zu der angewählten Anlage gehört. Die hier erfassten Positionen werden nicht abgeschrieben! Soll Inventar abgeschrieben werden, ist es als Anlage zu erfassen.

The screenshot shows the 'Anlagen' (Assets) application window. The 'Inventar' (Inventory) tab is active. The top table lists inventory items with columns: Bemerkungen, Umschreibung, Lieferant, Beschaffun..., Gesamtpreis, Anschaffun..., Stueckpreis, Referenz, and Anzahl. One item is visible: 'Werkzeugkoffern' with a quantity of 3 and a total price of 450.00.

The bottom section is a form for editing an item. It includes fields for: Umschreibung (Werkzeugkoffern), Anzahl (3), Stückpreis (CHF 150.00), Gesamtpreis (CHF 450.00), Beschaffungsvermerk, Anschaffungsdatum (01.01.2020), Referenz, Lieferant, Bemerkungen, Anschaffungsjahr, Einheit, Barcode-Nummer (0), Modell, Kapazität / Grösse, Endwert (CHF 0.00), Historische Buchungsinformation, and ID (1). There is also an 'Inaktiv' checkbox.


On the right side of the form, there is a 'Versicherungswerte' (Insurance Values) section with fields for: EDV Versicherungswert, Sachversicherungswert, Immobilienversicherungswert, Maschinenversicherungswert, Maschinenbruchversicherungswert, and Fahrzeugversicherungswert, all set to CHF 0.00. Below this is a 'Dokumente' (Documents) section with a large empty box.

On the far right, there are buttons for 'Neu', 'Ändern', 'Speichern', 'Löschen', 'Abbrechen', and 'Übertragen'.

- Schritt 1: Im Bereich «Zielanlage auswählen» wird die neue Anlage, mit welcher der Inventar-Eintrag verknüpft werden soll, angewählt
- Schritt 2: Über die Funktion «Umbuchen» wird die alte Verknüpfung gelöst und die neue Verknüpfung erstellt

Funktion Übertragen

Mittels Übertragen können einzelne Einträge im Inventar von der bestehenden Anlage auf eine neue Anlage übertragen werden.
Hierbei wird die Verknüpfung mit der alten Anlage gelöst und mit der neu angewählten Anlage erstellt.



6 Berechnung Anlagen (Abschreibungen)

Sind auf der Anlage der Restwert, die (Rest-)Nutzungsdauer und alle übrigen für die Abschreibungs-berechnung notwendigen Daten erfasst, können die jährlichen Abschreibungen berechnet werden.

6.1 Voraussetzungen zur Berechnung

Um Anlagen neu zu berechnen und somit auch Abschreibungen rechnen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Grundsätzliche Voraussetzungen

- Für das zu berechnende Jahr muss ein Bezugsmodell eröffnet und mit den entsprechenden Parameter versetzt sein.
- Da die Anlagebuchhaltung auch gleichzeitig Anfangsbestände für das Nachfolgejahr erstellt, muss auch das Bezugsmodell für das Nachfolgejahr eröffnet werden.

Mehr dazu finden Sie unter dem Kapitel 7.1 Bezugsmodell.

Berechnung von Ist-Zahlen

- Werden Abschreibungen für die Jahresrechnung berechnet, so müssen sämtliche Bezugsmodelle, welche vor dem zu berechnenden Jahr liegen, definitiv abgeschlossen sein.
- Die berechneten Abschreibungen des angewählten Jahres dürfen nicht bereits via Bezugsmodell provisorisch in die Finanzbuchhaltung übertragen sein.

Wie das Jahr definitiv abgeschlossen wird, kann im Kapitel 7.1 Bezugsmodell nachgelesen werden.

Berechnung von Budget / Plan-Zahlen

- Werden Abschreibungen für die Budgetierung oder Finanzplanung berechnet, so muss für jedes zu berechnende Jahr (inkl. der Nachfolgeperiode) ein Bezugsmodell eröffnet sein.

6.2 Kriterien zur Berechnung


Für die Berechnung sind zwei Punkte zu beachten:

Anwahl Anlagestamm:

Mittels Markierung (einfachem Mausklick) im Anlagestamm wird definiert, welche Anlagen in der Berechnung der Abschreibungen einbezogen werden sollen.


Beispiel 1: Berechnung alle Anlagen

Sollen sämtliche Anlagen berechnet werden, so wird der von der Hierarchie höchste geführte Anlageordner markiert.




Beispiel 2: Berechnung einzelner Anlagen

Soll punktuell ein Anlageordner oder eine einzelne Anlage berechnet werden, so wird der entsprechende Anlageordner oder die Anlage markiert.



Definition Berechnungszeitraum:

Beachten Sie, dass für die Berechnungen im Periodenfilter die richtige(n) Periode(n) gewählt ist/sind.



Entspricht die Periode einem ganzen Jahr, so wird in der Regel der Zeitraum vom 01.01.XXXX bis 31.12.XXXX angewählt.

6.3 Durchführung Berechnung

Über den Button «Neu berechnen» in der Menüleiste Home werden die Daten aktualisiert.



Wichtig:

Bei der Neuberechnung wird folgender Prozess durchgeführt:

- Es werden jene Perioden und Anlagen berechnet, welche gemäss Punkt 6.2 definiert sind.
- Sind die gemäss Punkt 6.1 gestellten Voraussetzungen nicht gewährleistet, so erfolgt keine Berechnung – es werden Fehlerhinweise ausgegeben.
- Die Neu Berechnung löscht sämtliche Bewegungen innerhalb der angegebenen Kriterien, welche folgende Merkmale aufweisen:
 - o FIBU Status = 0
 - o Manuelle Eingabe = inaktiv

Nach dem «Neu berechnen» sieht man das Resultat im Register «Bewegung» auf einen Blick:

Anlagen													
Übersicht													
Bewegung													
Abschreibungsregeln													
IR Kontos													
Inventar													
Bezeichnung	Bewegung	Betrag	Periode	Belegnr.	Bewegungsdatum	Empfangsdatum	Valutadatum	Fib Status	Manuelle Eingabe	Pos.-Typ	Geändert von	Geändert am	
► Aufnahme in Anlagebuchhaltung	Bestand Anfang Jahr	120'000.00	Jahr 2020		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	50	☒	0 anm		30.07.2020	
Aufnahme in Anlagebuchhaltung	Buchwert Anfang Periode	120'000.00	Jahr 2020		01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	50	☒	0 anm		30.07.2020	
	Abschreibung errechnet ordentlich	3'000.00	Jahr 2020		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	0	☐	0 anm		30.07.2020	
	Abschreibung errechnet zusätzl.	1'000.00	Jahr 2020		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	0	☐	0 anm		30.07.2020	
	Bestand Ende Periode	116'000.00	Jahr 2020		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	0	☐	0 anm		30.07.2020	
	Bestand Ende Jahr	116'000.00	Jahr 2020		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	0	☐	0 anm		30.07.2020	

7 Übertrag Abschreibungen in FIBU

In der Menüleiste «Verarbeitung» sind insbesondere das «Bezugsmodell» und der Fibu-Import über «Buchungen zuweisen» von zentraler Bedeutung:

Bezugsmodell: Instrument, um neue Jahre zu eröffnen und um die errechneten Abschreibungen in die Fibu zu übertragen.

Buchungen zuweisen: Instrument, um die IR-Buchungen aus der Fibu den entsprechenden Anlagen zuzuweisen. Weitere Infos hierzu im Kapitel 8.

7.1 Bezugsmodell

Im Bezugsmodell können Sie x-beliebig viele Jahre erfassen, immer jeweils mit der Unterscheidung «IST», «Budget» oder «Planung». Dieser Typ ist dafür verantwortlich, ob die errechneten Abschreibungen letztendlich als Fibu-Buchungen gebucht oder als Budget- bzw. Planungswerte übertragen werden.

Folgende Informationen werden im Bezugsmodell geführt:

Feldbezeichnung	Anwendung / Bedeutung
FibStatus	Zeigt den Status der hinterlegten Serie in der Finanzbuchhaltung auf.
Action	Zeigt den Status auf, in welchem sich das Bezugsmodell befindet: - keine (0): noch nicht übertragen - o In diesem Status können Abschreibungen beliebig oft berechnet werden - prov. verbucht (2): prov. in FIBU übertragen - o In diesem Status ist die Berechnung von Abschreibungen gesperrt. Sollen die Abschreibungen erneut berechnet werden, so muss das Bezugsmodell zurückgesetzt werden. - Def. verbucht (4): def. in FIBU übertragen. - o In diesem Status sind die Daten des gewählten Jahres in der ABU nicht mehr veränderbar.

Beachte:

- Jedes Bezugsmodell benötigt zwingend eine abgefüllte Serie
- Serien können direkt über den Button «Serien» erfasst werden.
- Beim Typ «Budget» oder «Planung» müssen zwingend entsprechende Phasen hinterlegt sein.

Wichtig:

- Damit Abschreibungen berechnet werden können, wird vorausgesetzt, dass für die zu berechnende Periode auch ein Bezugsmodell eröffnet ist.

Periode / Buchungsjahr aus Finanzbuchhaltung

Weiter können hier im Bezugsmodell nur Jahre hinterlegt werden, welche in der Fibu vollständig erfasst wurden (Buchungsjahr und Periode eröffnet, Periode dem Jahr zugewiesen). Zudem müssen Sie darauf achten, dass bei der Periode die entsprechenden Zins- und Abschreibungstage (je 360 Tage) hinterlegt sind.

Allgemein:		Neu Ändern Löschen Berechtigung Speichern Abbrechen Schliessen		
Bezeichnung:	Jahr 2020			
Typ:	NOBU - Normal			
Beginnt am:	01.01.2020		Gesperrt:	☐
Endet am:	31.12.2020		Abgeschlossen:	☐
Periodennummer:	40	Budgetierbar:	☐	
Anlagebuchhaltung:				
Abschlussperiode:	☐			
Zinstage:	360			
Abschreibungstage:	360			

7.2 Abschreibungsbeträge / Zinsen exportieren

Um die Abschreibungsbeträge in die FIBU zu exportieren, klicken Sie auf das entsprechende Jahr und wählen Sie eine Aktion (zurücksetzen / provisorisch verbuchen / definitiv verbuchen) aus.

Zurücksetzen

«Zurücksetzen» löscht je nach Typ des Bezugsmodells:

- Typ «IST»: in der FIBU sämtliche Buchungen in der eingerichteten Serie
- Typ «Budget»: In der FIBU sämtliche Budgetposten gemäss eingerichteten Budgetphasen ER und IR
- Typ «Planung»: In der FIBU sämtliche Budgetposten und Planungsposten gemäss eingerichteten Budgetphasen ER und IR und Planjahrphase

Provisorisch Verbuchen

«Provisorisch Verbuchen» generiert je nach Typ des Bezugsmodells:


- Typ «IST»: in der FIBU in die eingerichtete Serie FIBU-Buchungen mit Status 20 (komplettiert)
- Typ «Budget»: In der FIBU sämtliche Budgetposten gemäss eingerichteten Budgetphasen ER und IR
- Typ «Planung»: In der FIBU sämtliche Budgetposten und Planungsposten gemäss eingerichteten Budgetphasen ER und IR und Planjahrphase

In der FIBU können so die Abschreibungsbeträge auf den jeweiligen Konti angeschaut werden. Ändert man für das Jahr die Aktion im Bezugsmodell wieder auf «Verbuchung zurücksetzen», wird die Serie in der FIBU wieder geleert.

Definitiv Verbuchen

«Definitiv verbuchen» generiert je nach Typ des Bezugsmodells:

- Typ «IST»: generiert in der FIBU eine Serie mit Status 20 (komplettiert), die Periode rutscht im Bezugsmodell nach oben und kann nicht mehr geändert werden
- Typ «Budget»: Ist nicht anwählbar
- Typ «Planung»: Ist nicht anwählbar



Sie können prov. exportierte Abschreibungen beliebig oft zurücksetzen und wieder neu verbuchen.

Innerhalb von Bezugsmodell sind folgende Felder besonders relevant:

- FibStatus
- Action

Wichtige Hinweise:

Beachten Sie folgende, wichtige Punkte:

- Ob die Buttons «Zurücksetzen»; «Provisorisch verbuchen» oder «Definitiv verbuchen» aktiv ist, hängt von folgenden Punkten ab:
 - o Typ «IST»:
 - Buchungsjahr in FIBU darf nicht «gesperrt» oder «abgeschlossen» sein
 - Periode in FIBU darf nicht «gesperrt» oder «abgeschlossen» sein
 - o Typ «Budget»:
 - Buchungsjahr in FIBU muss «Budgetierbar» sein
 - Periode in FIBU darf «Budgetierung sperren» nicht aktiv sein
 - Budgetphasen ER und IR müssen den Status «0 – erfasst» aufweisen
 - o Typ «Planung»:
 - Buchungsjahr in FIBU muss «Budgetierbar» sein
 - Periode in FIBU darf «Budgetierung sperren» nicht aktiv sein
 - Budgetphasen ER und IR müssen den Status «0 – erfasst» aufweisen
 - Planjahrphase muss den Status «0 – erfasst» aufweisen
- Werden Anlagen eröffnet und mit Bbewegungen bebucht und die Anlage berechnet **nach** der prov. Verbuchung des Bezugsmodell, so werden diese nicht automatisch in die FIBU exportiert.
Hierfür muss das Bezugsmodell zurückgesetzt und erneut prov. verbucht oder zumindest erneut prov. verbucht werden.

7.3 Musterbeispiele

Hier noch einige Beispiele, wie das Journal in der Fibu danach aussehen könnte.

Abschreibungen Fibu mit WB

Gemeinde Musterwil				Erfassungsjournal						Datum:		01.07.2010		
Sortierung:		Belegnummer		Abschr. Fibu mit WB								Zeit/Visum:		15:13/rjo
Periode/Jahr	Buch-Dat.	Bel-Datum	Val-Datum	Beleg-Nr.	IC BH	Konto-Nr.	GKTO-Nr	Soll	Haben	MwSt	Buchungstext			
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	990.331	1140.01	25'000.00*			Abschreibung / Bestandeskonto VV			
				456		110210	990.331	25'000.00*			Zuweisung Soll			
				456		331	990.331	25'000.00*			KOA			
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	1140.01	990.331		25'000.00*		Abschreibung / Bestandeskonto VV			
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	715.331	990.497	25'000.00*			Interne Verrechnung			
				456		110210	715.331	25'000.00*			ZW interne Verrechnung Soll			
				456		331	715.331	25'000.00*			KOA			
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	990.497	715.331		25'000.00*		Interne Verrechnung			
				456		110210	990.497		25'000.00*		ZW interne Verrechnung Haben			
				456		497	990.497		25'000.00*		KOA			
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	1140.01	1143.03	25'000.00*			Wertberichtigung			
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	1143.03	1140.01		25'000.00*		Wertberichtigung			
Anzahl Buchungen:				6		Gesamttotal:		75'000.00	75'000.00					

Abschreibungen Fibu ohne WB

Gemeinde Musterwil				Erfassungsjournal					Datum:		01.07.2010
Sortierung:		Belegnummer		Abschr. Fibu ohne WB					Zeit/Visum:		15:16/rjo
Periode/Jahr	Buch-Dat.	Bel-Datum	Val-Datum	Beleg-Nr.	IC BH	Konto-Nr.	GKTO-Nr	Soll	Haben	MwSt	Buchungstext
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	715.331	990.497	25'000.00*			Interne Verrechnung
				456		110210	715.331	25'000.00*			ZW interne Verrechnung Soll
				456		331	715.331	25'000.00*			KOA
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	990.497	715.331		25'000.00*		Interne Verrechnung
				456		110210	990.497		25'000.00*		ZW interne Verrechnung Haben
				456		497	990.497		25'000.00*		KOA
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	990.331	1143.03	25'000.00*			Abschreibung / Bestandeskonto VV
				456		110210	990.331	25'000.00*			Zuweisung Soll
				456		331	990.331	25'000.00*			KOA
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1	1143.03	990.331		25'000.00*		Abschreibung / Bestandeskonto VV
Anzahl Buchungen:				4		Gesamttotal:		50'000.00	50'000.00		

Zinsen Fibu

Gemeinde Musterwil				Erfassungsjournal						Datum:		01.07.2010
Sortierung: Belegnummer				Zinsen Fibu						Zeit/Visum:		15:20/rjo
Periode/Jahr	Buch-Dat.	Bel-Datum	Val-Datum	Beleg-Nr.	IC BH Konto-Nr.	GKTO-Nr	Soll	Haben	MwSt	Buchungstext		
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1 S_110200	Diverse	25'000.00*			Zinsenabschreibungen Fibu		
				456	110200	S_110200	25'000.00*			Zinsenabschreibungen Fibu		
				456	396	S_110200	25'000.00*			KOA		
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1 S_110200	Diverse	-25'000.00*			KOA		
Anzahl Buchungen:			2	Gesamttotal:			0.00	0.00				

Abschreibungen KORE

Gemeinde Musterwil				Erfassungsjournal					Datum:		01.07.2010
Sortierung: Belegnummer				Abschreibungen KORE					Zeit/Visum:		16:01/rjo
Periode/Jahr	Buch-Dat.	Bel-Datum	Val-Datum	Beleg-Nr.	IC BH Konto-Nr.	GKTO-Nr	Soll	Haben	MwSt	Buchungstext	
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1 S_110210	Diverse	12'500.00*			Abschreibungen Wasserleitungen	
				456	571000	S_110210	12'500.00*			Abschreibungen Wasserleitungen	
				456	397	S_110210	12'500.00*			KOA	
Jahr 2010	01.07.2010	01.07.2010	01.07.2010	456	1 S_110210	Diverse	-12'500.00*			KOA	
Anzahl Buchungen:			2	Gesamttotal:			0.00	0.00			

Zinsen KORE

Gemeinde Musterwil				Erfassungsjournal					Datum:		02.07.2010
Sortierung: Belegnummer				Zinsen KORE					Zeit/Visum:		09:37/rjo
Periode/Jahr	Buch-Dat.	Bel-Datum	Val-Datum	Beleg-Nr.	IC BH Konto-Nr.	GKTO-Nr	Soll	Haben	MwSt	Buchungstext	
Jahr 2010	02.07.2010	02.07.2010	02.07.2010	456	1 S_110200	Diverse	12'500.00*			Zinsenabschreibungen Kore	
				456	570700	S_110200	12'500.00*			Zinsenabschreibungen Kore	
				456	396	S_110200	12'500.00*			KOA	
Jahr 2010	02.07.2010	02.07.2010	02.07.2010	456	1 S_110200	Diverse	-12'500.00*			KOA	
Anzahl Buchungen:			2	Gesamttotal:			0.00	0.00			


8 FIBU-Buchungen in Anlagebuchhaltung aufnehmen

Getätigte Investitionen werden aus der Investitionsrechnung mittels folgenden Prozessen aus der Finanzbuchhaltung in die Anlagebuchhaltung übernommen.

8.1 Fibu-Import

Für den Fibu-Import wird über das Menu «Verarbeitung / Buchungen zuweisen» die Funktion aufgerufen.


Im Fibu-Import werden die getätigten IR-Buchungen aus der Fibu angezeigt und können auf die Anlagen zugewiesen werden.



Zellentyp	IR Konto	IR Konto Nr.	Kto.-Code	Betrag	Anlage	Beleg-Bezeichnung	Buchung...	Beleg-D...	Valuta...	Pro...	KST	Beleg-Nr.	Anlage-Nr. aus Fibu
☐	Ist	Neubau Kindergarten	2170.5040.05	5	59.85	Baugesam-Miete	24.03...	06.03.2...	06.03.2...			1098	
☐	Ist	Neubau Kindergarten	2170.5040.05	5	250.00	Bauwasser	27.03...	23.02.2...	23.02.2...			1169	
☒	Ist	Sanierung MZH	2170.5040.04	5	449.10	2170.5040.04 Sanierung MZH	04.03...	25.02.2...	25.02.2...			0774	
☐	Ist	Sanierung Primarschulhaus	2170.5040.02	5	1039.20	...	12.03...	23.01.2...	23.01.2...			0894	
☐	Ist	Sanierung MZH	2170.5040.04	5	1651.75	...	12.03...	04.03.2...	04.03.2...			0889	
☐	Ist	Sanierung MZH	2170.5040.04	5	1996.60	...	04.03...	22.02.2...	22.02.2...			0775	
☐	Ist	Sanierung MZH	2170.5040.04	5	2'152.50	...	18.03...	20.02.2...	20.02.2...			1012	
☐	Ist	Erweiterung Holzschritzelheizung	8791.5040.00	5	2'574.70	...	13.03...	20.02.2...	20.02.2...			0918	
☐	Ist	Neubau Kindergarten	2170.5040.05	5	4'301.10	...	14.08...	04.08.2...	04.08.2...			3354	
☐	Ist	Sanierung Primarschulhaus	2170.5040.02	5	10'806.20	...	12.03...	30.01.2...	30.01.2...			0891	
☐	Ist	Erweiterung Holzschritzelheizung	8791.5040.00	5	15'980.85	...	29.07...	14.07.2...	14.07.2...			3079	
☐	Ist	Erweiterung Holzschritzelheizung	8791.5040.00	5	16'949.84	...	17.03...	01.01.2...	01.01.2...			0948	
☐	Ist	Sanierung MZH	2170.5040.04	5	18'072.00	...	18.03...	09.03.2...	09.03.2...			1009	
☐	Ist	Sanierung MZH	2170.5040.04	5	20'568.30	...	12.03...	03.03.2...	03.03.2...			0888	

8.2 Einstellungen für Fibu-Import

Sofern sich innerhalb der Finanzbuchhaltung die Ausgangslage geändert hat (z.B. eine neue Buchhaltung oder neu auch Buchungen der Erfolgsrechnung verarbeitet werden sollen), so kann nach Anwahl der Funktion Buchungen zuweisen im Menu «Buchungen / FIBU Import und Optionen» jeweils einzelne, manuelle Übernahmen angestoßen werden.



8.3 Umbuchungen innerhalb der Investitionsrechnung

Erfolgen Umbuchungen innerhalb der Investitionsrechnung von einem Investitionskonto auf ein anderes, so werden diese Buchungen innerhalb der Anlagebuchhaltung unter Buchungen zuweisen wie folgt dargestellt:

Ext.	Zellentyp	IR-Konto	IR-Konto Nr.	Kls.-Code	Betrag	Anlage	Beleg-Bezeichnung	Gegen-IR-Konto	IR-Gegen-Konto Nr.	Gegen-Anlage (Umbuchung)
	Ist	7101.5030.17	5		1995.10					
	Ist	7101.5030.17	H		1995.10				6150.5010.27	

In diesem Fall werden die Felder «Gegen-IR-Konto» und «IR-Gegen-Konto Nr.» befüllt.

Wichtiger Hinweis:

Die Darstellung auf der Anlage selber innerhalb der Bewegungen entfällt hierbei, da sich die Soll- und Habenbuchungen gegenseitig aufheben.

8.4 Buchungen den Anlagen einzeln zuweisen

1. Gewünschtes Jahr auswählen
2. Auf «Ausführen» klicken → noch nicht zugewiesene IR-Buchungen werden angezeigt
3. Pro Buchung die betroffene Anlage auswählen → Anlage wird grün hinterlegt
4. Bei einer grün-hinterlegten Buchung den Haken setzen
5. Auf blaues Quadrat klicken → alle grün-hinterlegten Buchungen werden ausgewählt (bei erneutem Klick werden alle rot-hinterlegten Buchungen ausgewählt)
6. Verbuchen

8.5 Mehrere Buchungen einer Anlage zuweisen

Falls mehrere Buchungen der gleichen Anlage zugewiesen werden sollen, können diese markiert werden (Haken setzen), dann rechts oben auf «Zuweisen» klicken und die betroffene Anlage auswählen. Die Anlagen werden dann auch wieder grün hinterlegt und müssen noch verbucht werden.

8.6 Einzelne Buchung mehreren Anlagen zuweisen

In der Anlagebuchhaltung können einzelnen Investitionsbuchungen auch auf mehrere Anlagen aufgeteilt werden.

Folgende Fälle werden hierbei umschrieben:

Ausgabe in Investitionsrechnung auf mehrere Anlagen zuweisen

Hierfür wird unter «Buchungen zuweisen» im Feld «Anlage» die Option «[mehrere Anlagen zugewiesen]» ausgewählt.

Dabei öffnet sich folgendes Zusatzregister:

HOME VERARBEITUNG VERWALTEN HILFE BUCHUNGEN

Bezugsmodell Buchungen zuweisen Anlagenzahlen mehrjährig Pivot Auswerten...

Anlagen Buchungen zuweisen X

Periode: Jahr 2022 Ausführen

☐ Erledigte anzeigen ☐ Verbuchte anzeigen

Erledigen Zuweisen Verbuchen

Rückgängig Autom. zuweisen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Ext.	Zellentyp	IR Konto	IR Konto Nr.	Kto.-Code	Betrag	Anlage	Beleg Bezeichnung	Gegen-IR-Konto	IR Gegen-Ko...	Gege...	Anlage-Nr. ...
		Ist	WV, Anschlussbeiträge private Haush...	7101.6371.11	H	45322.00	[mehrere Anlagen zugewiesen]	1000008603, 4617, YTL...				

0/1 45322.00

☒ Enthält [IR Konto Nr.: 7101.6371.11] Filter bearbeiten

Zuweisung

IR Konto: 7101.6371.11-WV, Anschlussbeiträge private Haushalte 2021

Buchungstext:

Betrag: 45322.00

Total Zuordnungen: 45322.00

Saldo: 45322

Neu Löschen

Anlage	Betrag
	17084.50
	127814.45
	15423.05

1. Mittels «Neu» eine neue Zeile erstellen
 2. Unter «Anlage» die entsprechende Anlage wählen
 3. Im Feld «Betrag» den zu verteilenden Betrag eingeben.
- Hinweis: Die Summerung unter dem Feld «Saldo» muss zwingend auf Grün stehen, ansonsten kann die Zuweisung nicht verbucht werden.

Überschuss Anschlussgebühren auf eine Anlage zuweisen - Handhabung restliche Anschlussgebühren

Je nach kantonaler Vorgabe dürfen Anschlussgebühren der Investitionsrechnung der ältesten Anlage gutgeschrieben werden.

Sobald kein Anlagevermögen mehr besteht, resp. das bestehende Anlagevermögen durch die aktuellen Anschlussgebühren auf Bestand Null gebucht sind, kann es vorkommen, dass ein Restbestand der Anschlussgebühr besteht.

Diese Restbestand kann in der Zuweisung der IR-Buchungen wie folgt gehandhabt werden:

Grundsätzlich wird gleich vorgegangen wie im Punkt oben erwähnt.

Es wird jedoch der Restbetrag, welcher keiner Anlage zugewiesen werden muss, mit der Option [nicht zugewiesen] erfasst und verbucht.

The screenshot displays a financial software interface for allocating connection fees. The top section shows a table with columns for 'IR Konto', 'Kto.-Code', 'Betrag', 'Anlage', 'Belag Berechnung', 'Gegen-IR-Konto', and 'IR-Gegen-Konto Nr.'. A row is visible with 'Erstschliessungsbeträge an Hauptstrasse Nord' and a balance of 2'299.00. Below this, a 'Zuweisung' (Allocation) window is open, showing a list of assets ('Anlage') and their corresponding amounts. The 'Anlage' list includes 'Gemeindestrassen alter VI' with a balance of 2'299.00. The 'Zuweisung' window also shows a 'Betrag' (Amount) of 2'299.00 and a 'Total Zuordnungen' (Total Allocations) of 2'299.00. The interface includes various buttons like 'Ausführen', 'Erledigen', 'Zuweisen', 'Verbuchen', 'Rückgängig', and 'Autom. zuweisen'.

8.7 Automatische Zuweisung

Buchungen können auch über zwei Regeln automatisch zugewiesen werden:

- Wenn bei einer Anlage ein IR-Konto hinterlegt ist, können alle Buchungen dieses Kontos automatisch zugewiesen werden.

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aktiv-Von	Aktiv-Bis	Soll	Konto-Typ	Konto-Art	Bebuchbar	Geändert von	Geändert am	auch Zugeordnet zu
0220.5960.00	Ersatz IT Infrastruktur									
0290.5940.00	Gesamtsanierung Energie Stämpfhaus/Bangerterhaus									
2120.5960.00	Anschaffung IT Schule, GR 26.08.14, Fr. 25'000.00									
2170.5040.00	Ersatz Bodenbeläge Primarschulhaus, GR 26.03.13, Fr. 134'000.00									
2170.5040.01	Sanierung Dach Sporthalle, GV 03.06.13, Fr. 368'000.00									
2170.5040.02	Schulanlage Sanierung Decken, GR 03.06.14, Fr. 38'000.00									
2170.5040.03	Projekt Nutzungserw. ATH, GR 01.07.14, Fr. 11'500.00									
2170.5040.04	Sanierung Türen + Malerarbeiten Schulhaus, GR 10.02.15, Fr. 95'000.00									
2170.5040.06	Ersatz Heizung und Gebäudehülle Schulanlage									
2170.5040.07	Ersatz Deckenbeleuchtung NTH									
2170.5040.08	Sanierung Schulräume Elektrik+Sanitär									
2170.5040.09	Ersatz Duschen NTH									

- Die Regel «Anlage-Nr. aus Fibu» ist nur für den Kanton Uri relevant.

Ausführen

Erliden

Zuweisen

Verbuchen

Rückgängig

Autom. zuweisen

1

to Nr.	Kto.-Code	Betrag	Anlage	Beleg Bezeichnung	Buchun...	Beleg-D...	Valuta...	Pro...	KST	Beleg-Nr.	Anlage-Nr. aus Fibu
i040.05	S	59.85		Baugespann Miete	24.03....	06.03.2...	06.03.2...			1098	
i040.05	S	250.00		bauwasser	27.03....	23.02.2...	23.02.2...			1169	
Automatische Zuweisungen											
☒ Regel 2 ☒ Buchungen über IR-Konto-Nr. den entsprechenden Anlagen zuweisen. ☒ Buchungen über Feld 'Anlage-Nr. aus Fibu' den entsprechenden Anlagen z... 0 Anlage 0 Filter Regel löschen 3 Zuweisungsregel ausführen Abbrechen											


</

1. Autom. Zuweisen
2. Die auszuführenden Regeln auswählen
3. Zuweisungsregel ausführen

Die zugewiesenen Anlagen werden dann auch wieder grün hinterlegt und müssen noch verbucht werden.

8.8 Falsche Anlage zugewiesen

Falls eine falsche Anlage zugewiesen und bereits verbucht wurde, kann man wie folgt vorgehen:



1. «Verbuchte anzeigen» auswählen
2. Ausführen
3. Falsch zugewiesene Buchung auswählen
4. Rückgängig

Nach diesem Vorgang erscheint die Buchung wieder bei den noch nicht zugewiesenen Buchungen. Somit kann eine andere Anlage ausgewählt und erneut verbucht werden.

8.9 Buchung nicht zuweisen

Wenn eine Buchung keiner Anlage zugewiesen werden soll, kann man die entsprechende Buchung auswählen und oben rechts auf «Erledigen» klicken. Alle «erledigten» Buchungen können auch angezeigt und rückgängig gemacht werden.

9 Spezialfälle


9.1 Umbuchung von Anlagen

Für die Inbetriebnahme/Umgliederung einer Anlage im Bau gibt es zwei Varianten, bei der die Folgen anders aussehen:

Bei gewissen Kantonen, wie zum Beispiel dem Kanton Bern und Luzern, muss die Umgliederung auf dem Anlagespiegel erscheinen, sprich muss es eine Anlage im Bau geben und eine neue Anlage, welche abgeschrieben wird. Bei der ersten Variante stimmt der Buchwert mit der Eingangsbilanz überein. Bei der zweiten Variante erfolgt alles nur über eine Anlage, hier eröffnet man keine 2. Anlage. Jedoch hat dies zur Folge, dass der Buchwert nicht mit der Eingangsbilanz übereinstimmt, das heisst, es wird erst per Ende Jahr übereinstimmen.

Variante eins mit zwei Anlagen

Eine neue Anlage eröffnen.



Die Periode, also das aktuelle Jahr, bei der die Inbetriebnahme erfolgt ist, hier auswählen.

Erfassungssassistent neue Anlage

1. Anlagentyp: Strassen, Plätze, Friedhof

2. Periode: Jahr 2021

3. Bestände Anfang Jahr erfassen

System	Bestand Anfang Jahr	Investitionen bis Anfang Jahr	Kum. Abschreibungen bis Anfang Jahr
FIBu	0	0	0

Abbrechen Fertig stellen

Da die Abschreibungsregel der «Anlage im Bau» bereits besteht, muss nur noch ein «Gültig bis» Datum gesetzt werden, dies wäre der **31.12.** des Jahres der Inbetriebnahme.

Bezeichnung: Keine Abschreibungen

Verbuchungsprofil: 8120 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten

Nutzungsdauer: 0

Betrag: 0

Abschreiben bis Betrag:

Prozentsatz: 0

Aufspaltung: 0

Gültig von: 01.01.2021

Gültig bis: 31.12.2021

Berechnungszeitpunkt: Bestand Ende Jahr

Berechnungstyp: Linear

Bewegungstyp: ordentl./harmonisiert

Abschreibungen verbuchen auf: auf Bestandeskonto verbuchen

Wertberichtigungskonto:

Auflösung Wertberichtigung: keine Umbuchung

Bestandeskonto Verwaltungsvermögen: 14070.30-Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt

KST/KTR:

IR Konto Ausgaben:

IR Konto Einnahmen:

Die Abschreibungsregel der «Anlage im Bau» kann nun kopiert und bei der neu erstellten Anlage eingefügt werden. Hier muss die Abschreibungsregel angepasst werden.

Bezeichnung: ordentliche Abschreibung

Verbuchungsprofil: 8120 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten

Nutzungsdauer: 40

Betrag: 0

Abschreiben bis Betrag:

Prozentsatz: 0

Aufspaltung: 0

Gültig von: 01.01.2021

Gültig bis:

Berechnungszeitpunkt: Bestand Ende Jahr

Berechnungstyp: Linear

Bewegungstyp: ordentl./harmonisiert

Abschreibungen verbuchen auf: auf Wertberichtigungskonto verbuchen

Wertberichtigungskonto: 14030.99-WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt

Auflösung Wertberichtigung: keine Umbuchung

Bestandeskonto Verwaltungsvermögen: 14030.01-Tiefbauten allgemeiner Haushalt

KST/KTR:

IR Konto Ausgaben:

IR Konto Einnahmen:

Das richtige Verbuchungsprofil mit der richtigen Nutzungsdauer erfassen. Das «Gültig von» Datum, der **01.01.** des Jahres der Inbetriebnahme, erfassen. Das Gültig bis Datum bleibt leer, dieses kann anhand der Nutzungsdauer berechnet werden.

Das neue Bestandeskonto ergänzen bzw. das WB Konto, falls indirekt abgeschrieben wird.

Nun wechselt man zur «Anlage im Bau» zurück. Beim «**Bestand Ende Jahr**» kann mit Rechtsklick die Umbuchung ausgelöst werden.

Bestand Ende Periode	0,00	Jahr 2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☐	0	MIB	18.03.2021
Bestand Ende Jahr	80'000,00	Jahr 2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☐	0	MIB	18.03.2021

Unter der Zielanlage wählt man die Anlage aus, welche man neu erstellt hat.

Umbuchen

Umbuchungsdatum: 31.12.2021

Total: 80'000.00

Differenz: 0.00

Umbuchungsbetrag: 80'000.00

Zielanlage: [Kein Eintrag]

Betrag: 80'000.00

Id	Text	Number
[nicht zugewiesen]		
S108	EDV - EDV Anlage	
S109	EDV - EDV Anlage	
S110	EDV - EDV Anlage	
S111	Zivilschutzplätze -Au...	
S112	Möbel - Neuböbelier...	
S113	Elektrozähler - Ansc...	
S115	Erschliessungen - Er...	
S117	Telealarm - Erweiter...	
S118	Erschliessungen - Er...	125
S119	Telealarm - Erweiter...	
S123	Erschliessungen - Pr...	

Umbuchen Abbrechen

Sobald dies erledigt wurde, muss man beide Anlagen neu berechnen.

Von: 01.01.2021

Bis: 31.12.2021

Alle

Ansicht

Drucken

Anlageblätter

Neu berechnen

Ansicht

Auswertungen

Berechnen

Bei der Anlage im Bau muss der Wert beim «Bestand Ende Jahr» 0 ausweisen.

Bezeichnung	Bewegung	Betrag	Periode	Belegnr.	Bewegungsdatum	Empfangsdatum	Valutadatum	Fib Status	Manuelle Eingabe	Pos.-Typ	Geändert von	Geändert am
Aufnahme in Anlagebuchhaltung	Bestand Anfang Jahr	0.00	Jahr 2021		01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	50	☒	0	MIB	18.03.2021
Aufnahme in Anlagebuchhaltung	Buchwert Anfang Periode	0.00	Jahr 2021		01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	50	☒	0	MIB	18.03.2021
Zugang	Zugang bereinigt	80'000.00	Jahr 2021		01.05.2021	01.05.2021	01.05.2021	0	☒	0	MIB	18.03.2021
Umbuchung Investitionen	Umbuchung Investitionen	-80'000.00	Jahr 2021		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☒	0	MIB	18.03.2021
	Bestand Ende Periode	0.00	Jahr 2021		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☐	0	MIB	18.03.2021
	Bestand Ende Jahr	0.00	Jahr 2021		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☐	0	MIB	18.03.2021

Bei der neu erstellten Anlage sollte die Umbuchung erscheinen und die Abschreibungen berechnet werden.

Bezeichnung	Bewegung	Betrag	Periode	Belegnr.	Bewegungsdatum	Empfangsdatum	Valutadatum	Fib Status	Manuelle Eingabe	Pos.-Typ	Geändert von	Geändert am
Aufnahme in Anlagebuchhaltung	Bestand Anfang Jahr	0.00	Jahr 2021		01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	50	☒	0	MIB	18.03.2021
Aufnahme in Anlagebuchhaltung	Buchwert Anfang Periode	0.00	Jahr 2021		01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	50	☒	0	MIB	18.03.2021
Umbuchung Investitionen	Umbuchung Investitionen	80'000.00	Jahr 2021		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☒	0	MIB	18.03.2021
	Abschreibung errechnet ordentlich	2'000.00	Jahr 2021		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☐	0	MIB	18.03.2021
	Bestand Ende Periode	78'000.00	Jahr 2021		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☐	0	MIB	18.03.2021
	Bestand Ende Jahr	78'000.00	Jahr 2021		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	☐	0	MIB	18.03.2021

Der Anlagespiegel sieht wie folgt aus:

Anlagespiegel detailliert 3											Datum/Zeit		18.03.2021 15:40	
14030 - Tiefbau allg. Haushalt											Vision		mb	
Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	Buchwert	Zinsen	
ID	01.01.2021	Zugang	Abgang	Übrige Werte	31.12.2021	01.01.2021	Ord. Abschr.	Zus. Abschr.	Abgänge	Übrige Beweg.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021
	75'000.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142'492.25	0.00	0.00	80'000.00	222'492.25	55'714.95	2'000.00	0.00	0.00	0.00	57'714.95	78'337.30	78'900.00	0.00
21	18'547.00	0.00	0.00	0.00	18'547.00	10'385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10'385.10	7'780.90	0.00	0.00
	36'163.40	0.00	0.00	0.00	36'163.40	29'677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29'677.30	-3.90	0.00	0.00
63	47'274.15	0.00	0.00	0.00	47'274.15	14'824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14'824.65	31'709.50	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	80'000.00	80'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	0.00	78'000.00	0.00
	38'026.95	0.00	0.00	0.00	38'026.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38'026.95	0.00	0.00
1	2'480.75	0.00	0.00	0.00	2'480.75	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	825.90	823.85	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	217'492.25	0.00	0.00	80'000.00	297'492.25	55'714.95	2'000.00	0.00	0.00	0.00	57'714.95	78'337.30	78'900.00	0.00

Beide Anlagen erscheinen auf dem Anlagespiegel, die Anlage im Bau weist jetzt einen Buchwert von 0 aus und die neu erstellte Anlage einen Buchwert von 78'000 (Beispiel). Ebenfalls erscheinen die Umbuchungsbeträge im Register übrige Werte und gleichen sich aus.

Variante zwei mit einer Anlage

Als Erstes wird die Abschreibungsregel kopiert und auf der gleichen Anlage wieder eingefügt. Bei der Abschreibungsregel, welche für die Anlage im Bau ist, sollte beim «Gültig bis» das Enddatum gesetzt werden, und zwar der **31.12.** des Vorjahres. Somit wird diese Abschreibungsregel inaktiv gesetzt.

Bei der Abschreibungsregel, welche die Inbetriebnahme der Anlage darstellt, sollten folgende Felder angepasst werden:

- Die richtige Bezeichnung, denn nun wird gemäss dieser Abschreibungsregel ordentlich abgeschrieben
- Das richtige Verbuchungsprofil
- Die Nutzungsdauer
- Ein «Gültig von» Datum, und zwar den **01.01.** des Jahres der Inbetriebnahme (ein Tag nach dem 31.12, welcher beim alten Profil gesetzt wurde)
- Das «Gültig bis» Datum bleibt leer
- Das Bestandeskonto bzw. WB Konto, falls indirekt abgeschrieben wird.

Bezeichnung	ordentliche Abschreibung
Verbuchungsprofil	8120 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
Nutzungsdauer	40
Betrag	0
Abschreiben bis Betrag	
Prozentsatz	0
Aufspaltung	0
Gültig von	01.01.2022
Gültig bis	
Berechnungszeitpunkt	Bestand Ende Jahr
Berechnungstyp	Linear
Bewegungstyp	ordentl./harmonisiert
Abschreibungen verbuchen auf	auf Wertberichtigungskonto verbuchen
Wertberichtigungskonto	14010.99-WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt
Auflösung Wertberichtigung	keine Umbuchung
Bestandeskonto verwaltungsvermögen	14010.01-Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt
KST/KTR	
IR Konto Ausgaben	
IR Konto Einnahmen	


Am Schluss das Verbuchungsprofil speichern und die Anlage neu berechnen.
 So erscheint keine Umgliederung, sondern die Anlage wird ab dem 01.01 unter der neuen Kontierung gedruckt. Dies sieht auf dem Anlagespiegel wie folgt aus:

Anlagespiegel detailliert 3												Datum/Zeit 19.03.2021 09:24		
Strasse Musterwil												Visum: mos		
Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert		Zinsen		
01.01.2021	Zugang	Abgang	Übrige Werte	31.12.2021	01.01.2021	Ord. Abschr.	Zus. Abschr.	Abgänge	Übrige Beweg.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	
80'000.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	80'000.00	78'000.00	0.00	
80'000.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	80'000.00	78'000.00	0.00	
80'000.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	80'000.00	78'000.00	0.00	

Wichtig ist hierbei, dass die Inbetriebnahme in der Bilanz, egal bei welcher Variante, manuell in der FIBU gebucht werden muss.

10 Auswertungen


In der Menüleiste «Home» finden Sie ein Drucken-Icon:



Im Register Berichte finden Sie diverse Listen, welche Sie aufbereiten können.

The screenshot shows the 'Bericht' (Report) selection screen in SAP. The 'Bericht' dropdown menu is set to 'Anlagedetail Allgemein'. Below this, there are buttons for 'Drucken' (Print) and 'Excel Export'. The 'Kriterien' (Criteria) section is expanded, showing various filters: 'Von' (From) is '01.01.2018', 'Bis' (To) is '31.12.2018', 'Sicht' (View) is 'Typ', 'Anlage' (Plant) is 'Typ', 'System' is 'FiBu', 'Anlagentyp' (Plant Type) is 'Gebäude, Hochbauten', 'Ist/Budget/Plan' is 'Ist', 'Ab Status Fib' is '50', and 'Inaktives Inventar' is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Bewegungsarten' (Movement Types) and 'Auswertung sammeln und drucken' (Collect and print evaluation).

Alle Auswertungen können Sie auch direkt aus dem Anlagebaum drucken, indem Sie auf dem gewünschten Ordner (gilt gleichzeitig als Einschränkung) mit rechtem Mausklick den Punkt «Drucken» anwählen:



10.1 Bericht «Anlagespiegel detailliert 3»

Der Bericht «Anlagespiegel detailliert 3» weist pro Anlage die meisten Details auf und ist wie folgt strukturiert:

Anlagespiegel detailliert 3																	DatumZeit		07.08.2025 14:29	
Typ																	Volum:		mag	
Kontogr. Nr.	Kontobezeichnung	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	NO	SNR	01.01.2023	Ausgangsposten				31.12.2023	kumulierte Abschreibungen				31.12.2023	Buchwert	Buchwert	Zinsen	
							Zugang	Abgang	Übrige Werte		01.01.2023	Örtl. Absch.	Zus. Absch.	Abgänge	Übrige Bew.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	
+ 10700	Aktien und Anteilscheine					200'000,00	0,00	0,00	0,00	200'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200'000,00	200'000,00	200'000,00	0,00	
10700 01	Aktien und Anteilscheine	171	BA, Anteilscheine Elaris-Bedingen			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
10700 01	Aktien und Anteilscheine		BZ, Anteilscheine Raffinerien-Asp/Pha-			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
10700 01	Aktien und Anteilscheine		KA, Anteilscheine GLK			200'000,00	0,00	0,00	0,00	200'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200'000,00	200'000,00	200'000,00	0,00	
+ 10800	Grundstücke					17'079'276,00	688'903,30	377'666,60	0,00	17'067'515,00	28'797'336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28'797'336,80	14'007'742,20	10'111'979,00	0,00	
+ 10840	Gebäude					4'940'571,70	10'013,00	247'309,10	0,00	4'708'275,60	-340'860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4'367'415,20	4'291'422,10	9'064'126,00	0,00	
+ 14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt					20'910'910,65	0,00	0,00	0,00	20'910'910,65	1'108'729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1'108'729,00	24'632'081,50	24'632'081,50	0,00	
+ 14010	Strassen/Verschönerung allgemeiner Haushalt					12'264'944,23	0,00	0,00	0,00	12'264'944,23	3'940'297,15	332'356,00	0,00	0,00	0,00	4'172'653,15	8'113'096,10	8'912'914,30	0,00	
+ 14020	Wasserbau allgemeiner Haushalt					147'921,45	0,00	0,00	0,00	147'921,45	12'100,00	2'948,00	0,00	0,00	0,00	10'149,00	120'822,10	123'873,10	0,00	
+ 14030	Tiefbau allgemeiner Haushalt					1'481'356,80	0,00	0,00	0,00	1'481'356,80	383'031,15	60'963,00	0,00	0,00	0,00	460'584,15	1'062'081,65	1'146'838,35	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt	41	B0, Sanierung Bechtelung Taktelbach	80	43	97'681,40	0,00	0,00	0,00	97'681,40	11'708,00	1'961,00	0,00	0,00	0,00	13'667,00	83'004,10	81'963,10	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt	1.201	B2, Ersatz Puckelstige	20	36	127'681,60	0,00	0,00	0,00	127'681,60	12'708,20	3'191,00	0,00	0,00	0,00	15'906,20	111'896,00	108'904,00	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt		B2, Erstellung Aussenporenbeton-Schale	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32'660,00	0,00	0,00	0,00	32'660,00	0,00	0,00	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt		B2, Erstellung Einbürgerungstiefbau	40	38	277'714,10	0,00	0,00	0,00	277'714,10	0,00	6'943,00	0,00	0,00	0,00	6'943,00	270'771,30	283'823,30	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt	1.074	B2, Friedhofsanierung	40	14	189'080,25	0,00	0,00	0,00	189'080,25	123'378,60	4'380,00	0,00	0,00	0,00	127'768,60	61'321,66	66'941,66	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt	1.122	B2, Friedhofverwallung 1. Bappe	40	21	366'530,65	0,00	0,00	0,00	366'530,65	22'016,40	7'833,00	0,00	0,00	0,00	22'849,40	168'690,25	158'867,25	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt	1.236	B2, Strassenbereinigung 2007	40	36	83'948,46	0,00	0,00	0,00	83'948,46	8'385,00	2'086,00	0,00	0,00	0,00	10'471,00	73'388,20	71'272,20	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt	1.276	B2, Strassenbereinigung Osterkennung	40	39	92'090,75	0,00	0,00	0,00	92'090,75	0,00	2'302,00	0,00	0,00	0,00	2'302,00	89'788,80	87'486,80	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt	262	KA, Erweiterung Mitterteige	40	42	118'670,85	0,00	0,00	0,00	118'670,85	0,00	2'877,00	0,00	0,00	0,00	2'877,00	118'670,10	112'022,10	0,00	
14030 01	Tiefbau allgemeiner Haushalt	56	RE, Anteil Erweiterung Friedhof Zuzach	40	33	109'182,70	0,00	0,00	0,00	109'182,70	18'380,00	2'730,00	0,00	0,00	0,00	19'110,00	90'062,90	87'362,90	0,00	
+ 14031	Tiefbau Wasserwerk					11'804'920,65	0,00	0,00	0,00	11'804'920,65	2'301'923,50	343'688,00	0,00	0,00	0,00	2'645'611,50	9'208'110,70	9'844'122,20	0,00	
+ 14032	Tiefbau Abwasserentsorgung					7'462'572,09	0,00	0,00	0,00	7'462'572,09	2'177'527,45	157'197,00	0,00	0,00	0,00	2'334'724,45	5'150'473,14	5'379'487,74	0,00	
+ 14033	Tiefbau Abwasserentsorgung					81'922,70	0,00	0,00	0,00	81'922,70	4'076,10	2'768,00	0,00	0,00	0,00	6'844,10	74'888,60	71'944,60	0,00	
+ 14040	Hochbau allgemeiner Haushalt					60'743'374,67	70'351,55	0,00	139'670,10	60'953'396,42	20'354'989,95	1'757'298,00	0,00	0,00	0,00	20'108'266,95	32'656'960,47	31'119'716,42	0,00	
+ 14041	Hochbau Wasserwerk					432'088,10	0,00	0,00	0,00	432'088,10	230'680,00	12'344,00	0,00	0,00	0,00	243'034,00	189'064,10	176'710,10	0,00	
+ 14042	Hochbau Abwasserentsorgung					2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
+ 14050	Waldungen allgemeiner Haushalt					110'231,00	0,00	0,00	0,00	110'231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110'231,00	110'231,00	0,00	
+ 14060	Mobilien allgemeiner Haushalt					4'910'515,00	270'067,15	0,00	0,00	4'292'562,15	2'430'275,40	280'893,00	0,00	0,00	0,00	2'709'968,40	1'358'743,45	1'372'117,80	0,00	

Der Bericht teilt sich dabei in drei wesentliche Bereiche auf:

Punkt 1: Anschaffungswerte

- Kumulierte Anschaffungen Anfangs der selektierten Zeitspanne (Netto aus Zugängen und Abgängen sowie Übrigen Werte)
- Zu- und Abgänge der selektierten Zeitspanne
- Kumulierte Anschaffungen Ende der selektierten Zeitspanne (Netto aus Zugängen und Abgängen sowie Übrigen Werte)

Punkt 2: kumulierte Abschreibungen

- Kumulierte Abschreibungen Anfangs der selektierten Zeitspanne
- Abschreibungen (ordentliche, zusätzliche), Abgänge und übrige Bewegungen der selektierten Zeitspanne
- Kumulierte Abschreibungen Ende der selektierten Zeitspanne

Punkt 3: Buchwert

- Errechneter Buchwert Anfangs der selektierten Zeitspanne
- Errechneter Buchwert Ende der selektierten Zeitspanne

10.2 Bericht «Anlagespiegel detailliert 3 AG»

Gleicher Aufbau wie Bericht «Anlagespiegel detailliert 3», jedoch mit folgendem Unterschied:

5.2 Anlagespiegel

Zur Dokumentation und Information über die Bewertung des Anlagevermögens (Finanz- und Verwaltungsvermögen) ist ein Anlagespiegel zu erstellen, welcher Bestandteil des Anhangs der Jahresrechnung ist (§ 88c Abs. 1 lit. e GG, § 14 Abs. 1 lit. e FiV. Dieser Auszug aus der Anlagenbuchhaltung muss mit den entsprechenden Bilanzkonten (VV und FV) übereinstimmen.

Der **Anlagespiegel hat auf Basis der vierstelligen Sachgruppen 108X / 14XX** folgende Informationen zu enthalten:

Nettobuchwert per 1.1.
Anschaffungskosten
Stand per 1.1.
Zugänge
Anpassung von Verkehrswerten (nur bei Finanzvermögen anzuwenden)
Umgliederungen
Abgänge
Stand per 31.12.
Kumulierte Abschreibungen
Stand per 1.1.
Planmässige Abschreibungen
Ausserplanmässige Abschreibungen
Umgliederungen
Abgänge
Stand per 31.12.
Nettobuchwert per 31.12.

(Die Darstellung ist rein illustrativ und soll die Mindestanforderungen an die zu offen zu legenden Informationen aufzeigen.)

10.3 Bericht «Anlagespiegel detailliert nach Funktion»

Gleicher Aufbau wie der Bericht «Anlagespiegel detailliert 3», jedoch mit dem Unterschied, dass die Sortierung aufgrund der gültigen Kontierung im Abschreibungsprofil pro Anlage erfolgt.

Wichtig: Ist kein gültiges Abschreibungsprofil hinterlegt, so wird die Anlage entsprechend **nicht** ausgewertet.

10.4 Bericht «Export Finanzplan Plektra»

Wird die Finanzplanung mit dem Tool Plektra erarbeitet, so steht in der Anlagebuchhaltung der Bericht «Export Finanzplan Plektra» zur Verfügung.

Dieser Bericht exportiert sämtliche Anlagen, welche zum angewählten Zeitpunkt eine gültige Abschreibungsregel mit dem Bewegungstyp «ordentl. / harmonisiert» aufweist.

Export Finanzplan Plektra										Datum/Zeit	02.10.2023 15:35
Dialog Verwaltungs-Data AG										Visum:	mag
Anlage Nummer	Anlage Id	Bezeichnung	AW netto	Buchwert	Jahr 1. Abschr.	ND Dat.	KST	Kto Abschr.	Ausgaben	Einnahmen	
02029004A16	S588	Einrichtung eines Schulungszimmers	1743'267.17	0.00	2016	33.00	0290	0290.3300.00			
02029005A20	S1628	Einrichtung eines Schulungszimmers	233'025.50	0.00	2020	33.00	0290	0290.3300.00			
02150001A20	S1427	Einrichtung eines Schulungszimmers	0.00	0.00	2020	0.00					
02150001A20	S1824	Einrichtung eines Schulungszimmers	168'281.65	0.00	2021	32.00	1500	1500.3300.00			
02150001AH1	S336	Einrichtung eines Schulungszimmers	757'071.28	0.00	2016	12.00	1500	1500.3300.25			
02161201AH1	S337	Einrichtung eines Schulungszimmers	74'467.01	0.00	2016	18.00	1612	1612.3300.25			
02217001AH1	S339	Einrichtung eines Schulungszimmers	16'078'107.64	0.00	2016	18.00	2170	2170.3300.25			
02217001B24	S907	Einrichtung eines Schulungszimmers	7'891'103.63	0.00	2018	0.00			9'600'000.00		
02217002A17	S542	Einrichtung eines Schulungszimmers	73'379.05	0.00	2016	33.00	2170	2170.3300.00			
02217002B24	S1191	Einrichtung eines Schulungszimmers	343'994.60	0.00	2020	0.00			5'600'000.00		
02217004A18	S1019	Einrichtung eines Schulungszimmers	61'652.60	0.00	2018	33.00	2170	2170.3300.00			
02217004B19	S1698	Einrichtung eines Schulungszimmers	643'817.40	0.00	2020	33.00	2170	2170.3300.00			
02217005A19	S1202	Einrichtung eines Schulungszimmers	1'636'517.87	0.00	2019	33.00	2170	2170.3300.00			
02217005A27	S1606	Einrichtung eines Schulungszimmers	0.00	0.00	2022	0.00	2170	2170.3300.00	240'000.00		
02217006B24	S1774	Einrichtung eines Schulungszimmers	0.00	0.00	2022	0.00	2170	2170.3300.00	240'000.00		
02217007A20	S1204	Einrichtung eines Schulungszimmers	26'026.40	0.00	2020	33.00	2170	2170.3300.00			
02217008A19	S1699	Einrichtung eines Schulungszimmers	88'041.25	0.00	2020	33.00	2170	2170.3300.00			
02217010A19	S1700	Einrichtung eines Schulungszimmers	31'929.23	0.00	2020	33.00	2170	2170.3300.00			
02217011A19	S1470	Einrichtung eines Schulungszimmers	0.00	0.00	2019	0.00					
02311101AH1	S274	Einrichtung eines Schulungszimmers	3'878.51	0.00	2016	18.00	3111	3111.3300.25			
02311102A19	S1701	Einrichtung eines Schulungszimmers	23'710.95	0.00	2020	33.00	3111	3111.3300.00			

Seite 6 von 29

Folgende Felder sind auf dem Bericht ausgewiesen und zu erwähnen:

Feldbezeichnung	Anwendung / Bedeutung
Anlage Nummer	Bezieht sich auf die in den Eigenschaften unter Identifikation geführten «Nummer»
Anlage Id	Ist die vom System geführte, eindeutige Nummer einer Anlage
Bezeichnung	Bezieht sich auf die in den Eigenschaften unter Identifikation geführten «Bezeichnung»
AW Netto	Entspricht der Netto Summe aller Einnahmen und Ausgaben über sämtliche Jahre pro Anlage.
Buchwert	Zeigt den gemäss angewählten Datumsfilter (z.B. 1.1.2023 – 31.12.2023) bestehenden Buchwert per Ende Periode/Jahr auf.
Jahr 1. Abschr.	Zeigt das Jahr auf, in welchem die erste Abschreibung gemäss Abschreibungsregel gültig ist.
ND Dat.	Zeit die Nutzungsdauer der Abschreibungsregel auf. Bezogen auf die aktuell gültige Abschreibungsregel.
KST	Zeigt die gemäss Abschreibungsregel hinterlegten KST auf.

Feldbezeichnung	Anwendung / Bedeutung
Kt. Abschr.	Zeigt das gemäss Abschreibungsregel hinterlegte Abschreibungskonto auf.
Ausgaben	Zeigt die Summe der Ausgaben gemäss angewähltem Datumsfilter (z.B. 1.1.2023 – 31.12.2023) auf.
Einnahmen	Zeigt die Summe der Einnahmen gemäss angewähltem Datumsfilter (z.B. 1.1.2023 – 31.12.2023) auf.

11 Pivot-Auswertung


In der Menüleiste «Verarbeitung» finden Sie die Funktion Anlagenzahlen mehrjährig.




Über diese Funktion können mittels Filter und frei definierbaren Spalten die Werte und Bewegungen aus der Anlagebuchhaltung über mehrere Jahre in einer Matrix gegenübergestellt und auch summiert werden.

Die Feldliste kann mittels rechtem Mausklick auf der Spaltenbeschreibung unter «Feldliste anzeigen» angepasst werden.


Folgende Felder können über die PIVOT-Tabelle ausgewertet werden:



Weiter kann über den Filterbereich unten rechts ein Filter über die auszuwertenden Jahre definiert werden:



Innerhalb der Filter kann mit mehreren Vorlagen gearbeitet werden. Diese sind über die Filterbezeichnung unten links anwählbar:



Sobald die Funktion «Anlagenzahlen mehrjährig» angewählt ist, kann über das Register «PIVOT» die berechneten Werte verwaltet werden:




12 Diagramme


Im Menu Anlagen sind unterschiedliche Diagramme darstellbar, um visuell die Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen einzusehen.

Folgende Möglichkeiten gibt es und werden wie folgt dargestellt:

12.1 Balkendiagramm



12.2 Säulendiagramm




12.3 Kuchendiagramm

Datenherkunft:

- Bestand per Ende Jahr, summiert nach Anlagetyp aus Eigenschaften je Anlage

- Bestand per Anfang Jahr, summiert nach Anlagentyp aus Eigenschaften je Anlage
-



13 Weitere Punkte

Es besteht die Möglichkeit, auch Buchungen aus der Erfolgsrechnung in die ABU zu übertragen.

Dafür muss eine Gliederung «Anlagebuchhaltung» mit dem Typ «ABUA – Anlageb. Abschr.» erstellt werden. Dies geschieht in der FIBU unter Verwalten/Gliederungen.

Bez	Typ	AnzStufen	SollHaben	Bemerk	DetailMischrechnung	E
Anlagebuchhaltung	ABU	2	-1			0 01.03.2013
Artengliederung IR	AI	3	-1			0 28.10.1999
Artengliederung IR Ort	AI	3	-1			0 13.07.2012
Artengliederung IR Ref. KG	AI	3	-1			0 17.07.2012
Artengliederung IR Schule	AI	3	-1			0 13.07.2012
Artengliederung LR	AL	3	-1			0 28.10.1999
Artengliederung LR Ort	AL	3	-1			0 13.07.2012
Artengliederung LR Ref. KG	AL	3	-1			0 17.07.2012
Artengliederung LR Schule	AL	3	-1			0 13.07.2012
Bestandesgliederung	B	4	-1			0 28.10.1999
Bestandesgliederung Ort	B	4	-1			0 13.07.2012

Bezeichnung:

Gliederungsart:

Anzahl Stufen: ☒ Soll/Haben auf Gliederungsposition

Bemerkung:

☐ Detaillierte Erfassung für Mischrechnung

Buttons: Neu, Ändern, Löschen, Drucken, Positionieren..., Kopieren, KostenArten, Speichern, Abbrechen, Schliessen

1. Neu
2. Bezeichnung wählen
3. Gliederungsart wählen: «ABUA – Anlageb. Abschr.»
4. Anzahl Stufen wählen: 2
5. Soll/Haben auf Gliederungsposition aktivieren ☒
6. Speichern
7. Positionieren

3 Aufwand

330 Anlagen

Gliederungsnummer: Sortierungscode:

Bezeichnung:

drucken: ☐ Konti anhängen: ☐

Seitensteuerung: ☐ ☒ Soll ☐ Haben


Bemerkungen:

Buttons: Ändern, Einfügen, Anfügen, Löschen, Zuweisen, Speichern, Abbrechen, Schliessen

Die Gliederung muss unter Verwalten/Rechnungen der Erfolgsrechnung angehängt werden.

Allen Konti, von denen die Buchungen in die ABU exportiert werden sollen, muss die Gliederung zugewiesen werden.

Dies kann entweder über den Kontoplan...



1. Ändern
2. Gliederung wählen
3. Kontogliederung wählen
4. ABU-Betrag: Falls erst ab einem bestimmten Betrag exportiert werden soll. Falls bei den Grundeinstellungen «IR immer exportieren» aktiviert ist, kann bei IR Konti dieses Feld nicht definiert werden.
5. Zuweisen
6. Speichern

...oder über Verwaltung/Gliederungen zuweisen gemacht werden.

Gliederungen zuweisen/entfernen

Gliederung: ① Anlagebuchhaltung

Position: ② 330 - Oeffentl. Anlagen, Wanderwege

Rechnungsart: 1 - Finanzrechnung

Kontonummer: ③ ???330* z.B. 1000.200 od 1000.* od 1000.???

☐ Bestandesrechnung ☒ Laufende Rechnung ④ ☐ Investitionsrechnung ☐ Zusatzrechnungen ☐ Buchhaltungsübergreifend

nicht zugewiesen:

zugewiesen: 8

1/L/140.330 - Abschreibung Feuerwehrtuern
1/L/580.330 - Abschreibung Altersheim Chrüz matt
1/L/715.330 - Abschreibung Abwassergebühren
1/L/725.330 - Abschreibung Kehrichtgebühren
1/L/900.330 - Abschreibungen Gemeindesteuern
1/L/901.330 - Abschreibung anderer Steuern
1/L/941.330 - Abschreibung auf Wohnaus Dorf Müswangen
1/L/990.330 - Finanzvermögen

Zuweisung

Sequenznummer: Obligatorisch: ☐

Konto: Konto-Bez: Wert: Splitting: Einheit: Betrag ab: Menge: 0.00 Tarif:

Suchen Neue Suche ⑥ Zuweisen Schliessen

1. Gliederung wählen
2. Position wählen
3. Kontonummer einschränken
4. Rechnung wählen
5. Ausgewählte Konti nach rechts verschieben
6. Zuweisen drücken